

(一) 字根

首先要學的當然是**標準字根**。

嘸蝦米輸入法大部份的字根可分為形、音、義三大類，並與 26 鍵英文字母相配合運用。而字根是融合在英文鍵上，所以並不需另背口訣，只要記住英文鍵盤順序，就等於記住字根的代表位置。因此，不再需要一面看螢幕、一會要看字稿、一會又找鍵盤位置這樣麻煩了。

形 顧名思義，就是取字根的「形狀」。

例字	哈 = OAO	品 = OOO
	哥 = TOTO	吃 = OVZ
	命 = AOP	同 = NEO

音 取字根的「發音」。

例字	粉 = 米 (M) 八 (B) 刀 (D) = MBD
	票 = 西 (C) 二 (R) 小 (S) = CRS
	移 = 禾 (H) 夕 (C) 夕 (C) = HCC
	覓 = 巫 (W) 目 (M) 儿 (R) = WMR

義 取字根的「聯想意思」。

例字	轟 = CCC (Car)	森 = TTT (Tree)
	淼 = WWW (Water)	焱 = FFF (Fire)

看了上面的簡述，有些人一語驚醒，也一定有人問，何時該取「形」？何時取「音」？何時取「義」？會不會容易混淆？

當然不敢保證「一定」不會混淆，以一個初學者來看，要取那一部份，該取那一部份，能取那一部份，似乎很難下手，因而剛開始確實可

能會有混淆的現象。但是、活潑融合運用是很重要的關鍵。建議在記字根時，不要一個字根、一個字根的死背，最好是一串一串的記，會有比較好的效果。

只要是「唸得出聲音」的字根，大部份都取它的音。

例：注音（ㄅ）的相近音（B），如→半、不、比、八

注音（ㄆ）的相近音（P），如→皮、平、片

注音（ㄇ）的相近音（M），如→米、目、毛、門

注音（ㄈ）的相近音（F），如→方、飛、丰

注音（ㄩ）的相近音（U），如→永、月、雨、于

像「下、工、丁、了、乙」…等字根，與英文字母的形狀相似，故取其「形」。

「義」的部份，取其英文詞義的第一字母。

例如：女（Girl）、手（Hard）心（Heart）

（二）取碼規則

重要規則在「截長」與「補短」。

1·取碼的順序原則：按照一般書寫筆劃順序，「由上而下、由左而右、由外而內」。

2·何謂截長：一個字，若有四個以上的根，就要截長。嚙蝦米一個字至多只取四碼，按筆劃順序的前三碼和最後一碼。

例：聽 = 耳（R）王（K）+（J）心（H）

歡 = 廿（R）口（O）口（O）欠（I）

3·何謂補短：一個字，如果取不到三個碼，都要加上一個「補根」。換句話說，一個字若只取得一碼或兩碼，都算是短的，都要補上一個補根。「補根」就是補該字的最後一筆劃的根。

例：月 →（U）+最後一筆的根「一」（E）=UE

思 → 田（Q）、心（H）+最後一筆的根「、」（A）=QHA

注意：

★ 所有的字，除了數目字及一碼字之外，全部都是屬於兩碼以上。

註：一碼字（粉紅色部份為數目字）。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
對	八	七	的	一	四	機	時	後	十	九	六	滿	南	○	備	高	二	三	通	以	要	五	有	益	整

★ 即使一個字本身就是「字根」，也都一定要再補一個根，不能單獨只取字根的碼。

例：金→AE、雨→UA、土→YE

若數目字不做單獨的數字使用時，就要恢復常態。

例：仁→（人、二），加補根（一）=PRE

例：伍→（人、五），加補根（一）=PWE

★ 此教學說明舉凡所有例字皆以版本 5.5 版為主，因版本的差別，所以可能造成一碼字及所對應字母的之不同。